施設担当者様向け 操作マニュアル

グローバルIPアドレスの確認方法

周辺機器（自動精算機、スマチェiPAD ）

グローバルIPアドレスを調べる際の注意


グローバルIPアドレスを調べる際は、
・精算機PC
・精算機コントローラー
・iPAD(スマチェ利用分)
の全台で確認していただいた方が、
IPアドレス申請はより安全です。

全て同じ結果が表示される場合は、
1回のIPアドレス申請に集約いただいて
問題ありません。

精算機PC・コントローラーPCでの確認方法

精算機PCおよび精算機コントローラーでは
PC上で、ブラウザを利用する事を
基本的に禁止しております。
※新たにインストールできない仕組みもあります。

その為、精算機PCおよび精算機コントローラーでは、
コマンドプロンプトというツールで調査します。




精算機PC・コントローラーPCでの確認方法

STEP 1：コマンドプロンプトを開く


①windowsボタンを右クリックを押して、縦に表示されるメニューを表示して、
「ファイル名を指定して実行」を押します。



②「ファイル名を指定して実行」の小ウィンドウが表示されるので、
入力欄に「cmd」と入力して、OKを押します。



③コマンドプロンプトが起動してきます。



精算機PC・コントローラーPCでの確認方法

STEP 2：コマンドプロンプトに、コマンドを打ち込む


①コマンドプロンプトを一度マウスでクリックして、入力状態をアクティブにします。

②コマンドプロンプトで入力できるようになっておりますので、
以下のコマンドを入力します。
「curl inet-ip.info」

入力するコマンド

```
curl inet-ip.info
```

③入力し終わったら、Enterキーを押してください。
一段下にグローバルIPアドレスが表示されますので、
この数字を控えて、申請してください。（画像例だと、125.63.42.196）
※精算機の場合はこの数字だけで
申請していただいて構いません。



STEP 3：申請フォームを入力する

【日本国内グローバルIPアドレスご利用状況申請フォーム】

iPAD(スマチェ)での確認方法

iPADは、
精算機PC・精算機コントローラーとは逆で、
コマンドプロンプトが利用できません。

その為、innto操作PCと同様の
グローバルIPアドレス調査用のサイトにアクセスして、
グローバルIPアドレスを確認します。

iPAD(スマチェ)での確認方法

STEP 1：ブラウザを起動する

①iPADにインストールされているブラウザ（safari等）を起動します。

STEP 2：ブラウザで、グローバルIPアドレス調査用サイトを開く

②ブラウザの検索窓で、「グローバルIPアドレス」と入力して添付するサイトを開きます。

→ 「CMAN インターネットサービス」のサイトを開いてください。
※URLを直接入力する場合は、以下を入力してください
【https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi】

③表示されるグローバルIPアドレスを控えます。

STEP 3：申請フォームを入力する

【日本国内グローバルIPアドレスご利用状況申請フォーム】

